


## Microsoft Windows Live Mail 2012 メールアカウント設定

1. Windows Live Mail を起動して、リボンメニューを[アカウント]タブに切り替え、[電子メール]をクリックします。



2. 電子メールのアカウント情報を設定します。
  - ① 電子メールアドレス欄には、コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力してください。
  - ② パスワード欄には、コントロールパネルで設定したパスワードを設定してください。
  - ③ 「パスワードを保存する」にチェックを入れると、メールを送受信する度にパスワードを入力する必要がなくなります。
  - ④ 表示名は、先方にメールが届いた際に表示される名称です。社名や個人名等、任意の名称を入力できます。
  - ⑤ 「手動でサーバー設定を構成する」にチェックを入れてください。
  - ⑥ [次へ]ボタンをクリックしてください。

Windows Live メール

### 自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live ID をお持ちの場合はここでサインインしてください。  
Windows Live にサインイン

電子メール アドレス:  Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば  
Hotmail  
Gmail  
などが利用可能です。

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:

パスワードを保存する(B)

表示名:

手動でサーバー設定を構成する(C)


キャンセル

## Microsoft Windows Live Mail 2012 メールアカウント設定


3. 受信サーバーと送信サーバーを設定します。
  - ① 受信メールサーバーの種類は、「POP」を選択してください。
  - ② 受信サーバーのアドレスには、アサクラソフトより発行されるコントロールパネル情報に記載されている受信メールサーバー名を入力してください。
  - ③ 受信サーバーのポート番号には、「110」を入力してください。
  - ④ 認証は、「クリア テキスト」を選択してください。
  - ⑤ ログオン ユーザー名は、コントロールパネルで登録したメールアカウント（@以降も入力）を入力してください。
  - ⑥ 送信サーバーのアドレスには、アサクラソフトより発行されるコントロールパネル情報に記載されている送信メールサーバー名を入力してください。
  - ⑦ 送信サーバーのポート番号は、「587」を入力してください。
  - ⑧ 「セキュリティで保護された接続（SSL）が必要」にチェックを入れてください。
  - ⑨ 「認証が必要」にチェックをいれてください。
  - ⑩ [次へ]ボタンをクリックしてください。

## Microsoft Windows Live Mail 2012 メールアカウント設定

4. [完了]ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。



5. メールサーバーにメールを残す日数の設定を行います。作成したメールアカウントを右クリックし、メニューから[プロパティ]を選択します。



## Microsoft Windows Live Mail 2012 メールアカウント設定

6. 「プロパティ」ダイアログが表示されます。
- ① [詳細設定] タブをクリックし、詳細設定を表示してください。
  - ② [サーバーにメッセージのコピーを置く] にチェックを入れてください。
  - ③ [サーバーから削除する] にチェックを入れ、必ず削除する日数を設定してください。サーバーから削除する日数を設定しなかった場合、メールがサーバーに溜まり続け、サーバー容量を圧迫してしまいます。最長で 30 日程度の日数を設定してください。
  - ④ 最後に [OK] ボタンをクリックしてください。

以上で設定は完了です。

