





①「設定」をタップ



②「パスワードとアカウント」をタップ



③「アカウントを追加」をタップ



④「その他」をタップ



⑤「メールアカウントを追加」をタップ

キャンセル 新規アカウント ⑨ 次へ

名前 アサクラソフト ⑥

メール test@mail.co.jp ⑦

パスワード ●●●●●● ⑧

説明 mail.co.jp

- ⑥任意の「名前」を入力
- ⑦「メール」にメールアドレスを入力
- ⑧メールアドレスの「パスワード」を入力
- ⑨入力できたら、「次へ」をタップ

キャンセル 新規アカウント ⑩ 保存

⑩

IMAP POP

名前 アサクラソフト

メール test@mail.co.jp

説明 mail.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.mail.co.jp ⑪

ユーザ名 test@mail.co.jp ⑫

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.mail.co.jp ⑬

ユーザ名 test@mail.co.jp ⑭


パスワード ●●●●●● ⑮

- ⑩「POP」をタップ
- ⑪受信サーバの「ホスト名」に「pop.お客様のドメイン」を入力
- ⑫「ユーザ名」にメールアドレスを入力
- ⑬送信サーバの「ホスト名」に「smtp.お客様のドメイン」を入力
- ⑭「ユーザ名」にメールアドレスを入力
- ⑮メールアドレスの「パスワード」を入力
- ⑯入力できたら「保存」をタップ



⑰「続ける」をタップ

- ・検証中の画面は3分間ほど続く場合があります。
- ・検証中の画面が何度も出てくる場合「詳細」をタップし、画面の右上の「信頼」をタップしてください。



⑱アカウントとパスワードの画面にもどるので作成したアカウントをタップ

キャンセル mail.co.jp 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 アサクラソフト

メール test@mail.co.jp >

説明 mail.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.mail.co.jp

ユーザ名 test@mail.co.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP サーバなし >

19

詳細 >

⑱「詳細」をタップ

< mail.co.jp **22** 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス **22** 戻る(ドメインをタップ)

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定 **20**

SSLを使用

認証 >

サーバから削除 **21** しない >

サーバポート 110

S/MIME

S/MIME

⑳「SSLを使用」をオフにする

㉑「サーバポート」を110と入力する

㉒戻る(ドメインをタップ)

キャンセル mail.co.jp 完了

アカウント

POPアカウント情報

名前 アサクラソフト

メール test@mail.co.jp >

説明 mail.co.jp

受信メールサーバ

ホスト名 pop.mail.co.jp

ユーザ名 test@mail.co.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP 23 smtp.mail.co.jp >

詳細 >

②③「SMTP」をタップ

< mail.mail.co.jp SMTP

プライマリサーバ

未構成 オフ >

ほかのSMTPサーバ

smtp.softbank.jp オフ >

smtp.mail.co.jp 24 オフ >

サーバを追加... >

*メールは、プライマリサーバを使用できない場合はほかのSMTPサーバを順番に試します。

②④ドメインをタップ

キャンセル smtp.mail.co.jp **28** 完了

サーバ **25**

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.mail.co.jp

ユーザ名 test@mail.co.jp

パスワード ●●●●●●●●

SSLを使用 **26**

認証 **27** パスワード >

サーバポート 587

サーバを削除

②5サーバを「オン」にする

②6SSLを使用を「オフ」にする

②7サーバポートを「587」にする

②8「完了」をタップして設定は終わりです