



Microsoft Windows Live Mail 2009 メールアカウント設定


1. Windows Live Mail を起動して、[ツール]メニューから[アカウント]を選択します。



2. 「アカウント」ダイアログが表示されます。[追加]ボタンをクリックしてください。



3. アカウントの種類を選択します。「電子メールアカウント」を選択し、[次へ]ボタンをクリックしてください。



Microsoft Windows Live Mail 2009 メールアカウント設定

4. 電子メールのアカウント情報を設定します。
 - ① 電子メールアドレス欄には、コントロールパネルで設定したメールアドレスを入力してください。
 - ② パスワード欄には、コントロールパネルで設定したパスワードを入力してください。
 - ③ 「パスワードを保存する」にチェックを入れると、メールを送受信する度にパスワードを入力する必要がなくなります。
 - ④ 表示名は、先方にメールが届いた際に表示される名称です。社名や個人名等、任意の名称を入力できます。
 - ⑤ 「電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する」にチェックを入れてください。
 - ⑥ [次へ]ボタンをクリックしてください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール アカウント情報を以下に入力してください。

電子メール アドレス(E): ① sample@sample.co.jp
例: example555@hotmail.com 無料・大容量 Hotmail作成

パスワード(P): ② ●●●●●●●●

③ パスワードを保存する(R)

このアカウントから送信されたメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)

表示名(D): ④ AsakuraSoft Co.,Ltd.
例: Taro Chofu

⑤ 電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(O)

⑥ 次へ(N) キャンセル

Microsoft Windows Live Mail 2009 メールアカウント設定

5. 受信サーバーと送信サーバーを設定します。
 - ① 受信メールサーバーの種類は、「POP3」を選択してください。
 - ② 受信サーバーには、アサクラソフトより発行されるコントロールパネル情報に記載されている受信メールサーバー名を入力してください。
 - ③ 受信サーバーのポート番号には、「110」を入力してください。
 - ④ ログインに使用する認証は、「クリア テキスト認証」を選択してください。
 - ⑤ ログイン ID は、コントロールパネルで登録したメールアカウント(@以降も入力)を入力してください。
 - ⑥ 送信サーバーには、アサクラソフトより発行されるコントロールパネル情報に記載されている送信メールサーバー名を入力してください。
 - ⑦ 送信サーバーのポート番号は、「587」を入力してください。
 - ⑧ 「このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要」にチェックを入れてください。
 - ⑨ 「送信サーバーは認証が必要」にチェックをいれてください。
 - ⑩ [次へ] ボタンをクリックしてください。

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) ① POP3

受信サーバー(I) ② ○○○.asakurasoft.jp ポート(P) ③ 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U) ④ クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L):

⑤ sample@sample.co.jp

送信サーバー情報

送信サーバー(O) ⑥ ○○○.asakurasoft.jp ポート(P) ⑦ 587


⑧ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

⑨ 送信サーバーは認証が必要(V)


⑩ 次へ(N) キャンセル

Microsoft Windows Live Mail 2009 メールアカウント設定

6. 既定のメールアカウントにする場合は、「このアカウントを既定のメールアカウントに設定する」にチェックを入れてください。
[完了]ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。




7. メールサーバーにメールを残す日数の設定を行います。[ツール]メニューから[アカウント]を選択します。



Microsoft Windows Live Mail 2009 メールアカウント設定

8. 「アカウント」ダイアログが表示されます。作成したメールアカウントを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックしてください。



9. 「プロパティ」ダイアログが表示されます。

- ① [詳細設定] タブをクリックし、詳細設定を表示してください。
- ② [サーバーにメッセージのコピーを置く] にチェックを入れてください。
- ③ [サーバーから削除する] にチェックを入れ、必ず削除する日数を設定してください。サーバーから削除する日数を設定しなかった場合、メールがサーバーに溜まり続け、サーバー容量を圧迫してしまいます。最長で 30 日程度の日数を設定してください。
- ④ 最後に [OK] ボタンをクリックしてください。

以上で設定は完了です。

